

## - Carga de Inclusão e Exclusão Automática de Funcionários no REP

A partir de v.06.02.07 (Sistema ConexRep – BD SqlServer)

Versão 3 - 20/12/2017

### Definição:

Após já terem sido feitas as Cargas Completas de Funcionários (via comando manual) nos REPS, o Gerenciamento de Carga Automática será mais eficiente para novas inclusões /exclusões de funcionários e “provisórios” .

O Gerenciamento preparará as cargas automáticas aos Reps envolvidos mesmo que este esteja em estado Offline, e quando ficar Online receberá as cargas devidas.

A Carga Automática de Funcionários é baseada nos processos:

- triggers da Base Dados
- definição da frequência em GERREPAUTO (chave de PARAM.TXT ou SSVRPAR.TXT)
- ativação da chave CARGAFREP (chave de PARAM.TXT ou SSVRPAR.TXT)
- ativação em tabela de Base de Dados GERAUTO.GFUNC = '1'

### Definições em PARAM.TXT / SSVRPAR.TXT:

- chave **GERREPAUTO**=<x> onde <x> indica a frequência em minutos em que a aplicação ConexRep irá Gerenciar a Base de Dados para a Carga Automática de Funcionários no REP. A omissão dessa chave ou valor 0 implicará que a aplicação ConexRep não irá gerenciar a Carga Automática.

Observação: Caso haja várias aplicações ConexRep e se queira fazer o Gerenciamento, somente UMA aplicação ConexRep deverá fazer o gerenciamento.

- chave **CARGAFREP**=<n>, onde <n> :

0 = ConexRep não faz a Carga Automática Funcionários nos Reps a ele direcionados

1 = ConexRep Faz a carga Automática Funcionários nos Reps a ele direcionados u

### Funcionalidade:

Inclusão, Alteração ou Exclusão de registro da tabela REPEMPR002, bem como a alteração de relacionamento funcionário x grupo (REPGRPF) comandarão a Carga Automática que serão realizados sobre os Reps agrupados para o funcionário em questão .

A definição de agrupamento de REPS por funcionário é definida em tabela REPGRPF.

- Caso haja Exclusão de funcionário da tab.REPEMPR002, DEVE-SE conservar seu registro em tabela REPGRPF para que a Carga Automática possa direcionar a quais REPS sofrerão a exclusão deste funcionário.

Procedimentos para funcionamento de Carga Automática para novas inclusões/alterações:

1)

preencher primeiramente as tabelas :

- todas as tabelas do Rep já definidas anteriormente E tab. DAT07
- DAT08REP (Cadastro de Grupos dos Reps)
- REPGRPF (Cadastro de Funcionários x Grupos de Reps)

2)

- Compilar os scripts abaixo para ativar as triggers via usuario TELESSVR:

S\_TrgRepFunc\_D.sql - TRGREPFUN\_D()  
S\_TrgRepFunc\_IU.sql - TRGREPFUN\_I()  
S\_TrgRepGrp\_D.sql - TRGREPGRP\_D()  
S\_TrgRepGrp\_I.sql - TRGREPGRP\_I()  
S\_TrgRepGrp\_U.sql - TRGREPGRP\_U()

Essas triggers irão PREPARAR a tabela REPNAUTO000 para o processo de Gerenciamento de Carga Automática.

3)

- ativação da chave GERREPAUTO somente para 1 aplicação ConexRep
- ativação da chave CARGAFREP para as aplicações ConexRep dos REPS que se queira realizar a carga automática
- ativação de GERAUTO.GFUNC = '1'

(OBS: caso a aplicação ConexRep esteja realizando a Carga Automática, pode-se parar sua funcionalidade alterando GERAUTO.GFUNC = '0' (e vice-versa) sem necessidade de para a execução da aplicação)

4)

- uso da aplicação ConexRep a partir de v.06.02.07 (SqlServer)